table de redirections

ajouter une redirection

application / service	protocole	adresse IP externe autorisé	masque réseau externe	port externe	port interne	équipement / adresse IP	activer	modifier	supprimer
FTP	TCP	Tous	Tous	21	21	treleve01-LEN	☑		
HTTP	TCP	Tous	Tous	80	80	treleve01-LEN	☑		
ARLEQUIN WEB	TCP	Tous	Tous	832	832	treleve01-LEN	☐		
bureau distant	TCP	Tous	Tous	3389	3389	Serveur-HP	☑		
Dataloggers	TCP	Tous	Tous	502	502	Serveur-HP	☑		
FTP-Data	TCP	Tous	Tous	20	20	treleve01-LEN	☑		
HTTPS	TCP	Tous	Tous	443	443	Serveur-HP	☑		
VPN PERAX	UDP	Tous	Tous	60000	60000	ansibletst	☑		

« < 1 | 2 > »

DHCP et DNS

aide

Cette page vous permet de configurer les serveurs DHCP et DNS de la Livebox afin que vos ordinateurs et autres équipements obtiennent automatiquement une adresse IP dès qu'ils se connectent et puissent naviguer sur Internet.

configuration DHCP LAN

état du serveur DHCP ◉ activé ○ désactivé

adresse IP du LAN 192.168.1.1

masque de sous-réseau du LAN 255.255.255.0

adresse IP de début 192.168.1.10

adresse IP de fin 192.168.1.150

mode DNS automatique

adresses IP statiques

ajouter une adresse IP statique

nom	adresse IP	adresse MAC	modifier	supprimer
NASRV01	192.168.1.200	00:11:32:98:21:8b		
PC ROMAIN HP	192.168.1.87	48:ba:4e:ab:f5:6d		
Serveur-HP	192.168.1.99	10:e7:c6:37:e8:cf		

table de routage

ajouter une route

réseau de destination	masque du sous-réseau de destination	passerelle	interface	métrique	activer	statut	modifier	supprimer
192.168.200.0	255.255.255.0	192.168.1.5	LAN	0	☑	●		
192.168.201.0	255.255.255.0	192.168.1.201	LAN	0	☑	●		
10.8.0.0	255.255.255.0	192.168.1.137	LAN	0	☑	●		

annuler sauvegarder